



# Outlook üzerinden, boun.edu.tr uzantılı hesap ile listelere e-posta gönderimi yapabilmek için giden e-posta sunucusu ayarı

**1.Adım:** Outlook ekranında bulunan “Dosya / Files” menüsünden “Hesap Ayarları/Account Settings” butonuna tıklanınca açılan “Hesap Ayarları/Account Settings” kutucuğuna tıklayın.



**2.Adım:** Açılan pencerede Boun e-mail hesabınızı seçip “Değiştir/Change” butonuna tıklayın.



**3.Adım:** Gelen posta sunucusu ve Giden posta sunucusu(SMTP) isimlerini kontrol ettikten sonra "Diğer Ayarlar/More Settings" butonuna tıklayınız.

**Hesabı Değiştir**

**Internet E-posta Ayarları**  
Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

**Kullanıcı Bilgileri**  
Adınız: [Gizli]  
E-posta Adresi: [Gizli]@boun.edu.tr

**Sunucu Bilgileri**  
Hesap Türü: POP3  
Gelen posta sunucusu: pop.boun.edu.tr  
Giden posta sunucusu (SMTP): smtp.boun.edu.tr

**Oturum Açma Bilgileri**  
Kullanıcı Adı: [Gizli]  
Parola: [Gizli]  
 Parolayı anımsa  
 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum açsın

**Hesap Ayarlarını Sına**  
Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak hesabınızı sinamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)  
Hesap Ayarlarını Sına ...  
 İleri düğmesini tıklayarak Hesap Ayarlarını sinayın

**Diğer Ayarlar ...**

< Geri İleri > İptal

**4.Adım:** Açılan pencerede "Giden Sunucusu/Outgoing Server" sekmesinde bulunan "Giden Sunucum (SMTP) için Kimlik Doğrulaması Gerekli/My outgoing server (SMTP) requires authentication" seçeneğini işaretleyiniz.


**Internet E-posta Ayarları**

Genel **Giden Sunucusu** Bağlantı Gelişmiş


Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor  
 Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan  
Oturum açarken kullanılacak:  
Kullanıcı Adı: [Gizli]  
Parola: [Gizli]  
 Parolayı anımsa  
 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) iste  
 Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda oturum aç

Tamam İptal

**5.Adım:** Yine aynı pencerenin “Gelişmiş/Advanced” sekmesinde bulunan “Giden Sunucu(SMTP)/Outgoing server(SMTP)” alanını 587 olarak ayarlayıp “Tamam/OK” butonuna basın



**6.Adım:** “İleri” butonuna bastığınızda hesap ayarlarınız sınanmaktadır. Eğer hiç bir hata vermez ise sınama işlemi bittikten sonra "Kapat" düğmesini tıklayınız. Eğer hata verirse lütfen önceki adımları tekrar kontrol ediniz ve internete bağlı olduğunuzdan emin olunuz.



**7.Adım:** Son olarak "Tebrikler" mesajı olan pencere ekrana gelecektir. Son düğmesini tıklayarak işlemi sonlandırınız.

